

メールアドレス情報

~メールを送信するための送信者メールアドレス、SMTP情報を設定する方法~

最終更新日:2024年1月26日



①右上の「歯車」マークから②「アカウント設定」を選択し、③「メール設定」をクリックします。

※ヘッダーメニューの「アプローチ」>「メールアプローチ設定」>「メール設定」、 または、「MA」>「メール設定」からも開けます。



まだ送信元メールアドレスが未設定の場合は、④「送信元メールアドレスを追加」をクリックします。



5	×	送信者アドレス 必須	@aidma-hd.jp	
	+	送信元メールアドレスを追加		
			6 登録	
	メール	アドレス情報		
	メール	アドレス情報が登録されていません		
	ドメイン	ン情報 ②		
				新規ドメインを追加

⑤送信者アドレスに、相手に表示したいメールアドレスを入力し、⑥「登録」をクリックします。

下記にエラーがあります。

メールアドレス登録者

00 00

○○ ○○さんが既に @aidma-hd.jpを登録済みです

>	送信者アドレス 必須	@aidma-hd.jp	
	SMTPサーバ		
	SMTPポート		
	SMTPユーザ名		
	SMTPパスワード		
	備考		
x-,	レアドレス情報		
ż	送信者アドレス	@aidma-hd.jp	



既に別のアカウントにて、同じメールアドレスを登録している場合は登録が出来ません。 該当のアカウントにてログインをして頂き、編集または削除して頂く必要がございます。



メニルアドレフ 桂起

⑦「アカウント設定を更新しました」とメッセージが表示され、 SMTPポートに自動で数値が反映されます。

※SPF設定を行う場合は、SMTPサーバ、SMTPユーザ名、SMTPパスワードは入力しないでください。



メールアドレス情報

【SPF設定が出来ない場合のみ、SMTPの入力が必要です①】 貴社のSMTP情報を利用してメールを送りたい場合は、 SMTPサーバ、SMTPポート、SMTPユーザー名、SMTPパスワードを入力します。

※SMTP情報については、弊社でお調べすることが出来かねますので、貴社メールサーバー管理者の方までお問い合わせください。

×	⊘ 送信者アドレス 必須	@aidma-hd.jp
	SMTPサーバ	
	SMTPポート	587
	SMTPユーザ名	@aidma-hd.jp
	SMTPパスワード	
	備考	
+	送信元メールアドレスを追加	
		8 登録

メールアドレス情報

【SPF設定が出来ない場合のみ、SMTPの入力が必要です②】

⑧「登録」をクリックし、SMTP情報に誤りがない場合は、緑のチェックマークが表示されます。

×	送信者アドレス 必須	@aidma-hd.jp
	SMTPサーバ	
	SMTPポート	587
	SMTPユーザ名	@aidma-hd.jp
	SMTPパスワード	
	備考	
+	送信元メールアドレスを追加	

メールアドレス情報

【補足】

エラーが表示された場合は、SMTP情報が誤っているか、認証ができていない可能性がございますので、

貴社メールサーバー管理者の方までお問い合わせください。

※SMTPポート番号の「465」を入力しても登録ができない場合は、「587」をお試しください。

※Gmailをご利用の場合は、別のマニュアル「Gmailで2段階認証を設定し、SMTPパスワードを生成する方法」でご案内しております。

×	送信者アドレス 必須	@aidma-hd.jp
	SMTPサーバ	
	SMTPポート	587
	ザ名	
		@aidma-bd in
	諸アドレス	@aidma-hd.jp
送信	-ルアドレス登録者	00.00
送信 メー	-ルアドレス登録者	00 00

新祖ドマインを追加

⑨メールアドレス情報では、他の方が登録した送信者アドレスを確認することができます。

※送信者アドレス、SMTP情報は、その方のアカウントでしか確認・編集することができません。